

## Configuração de VPN em Windows 10

• Abrir o menu "iniciar" e clicar em "definições":



• Escolher "Rede e Internet"



• No separador "VPN", adicionar uma ligação VPN:





## Núcleo de Apoio Técnico

Adicionar uma ligação VPN	
Fornecedor de VPN	
Windows (incorporado)	$\sim$
Nome da ligação	
VPN FDUL	
Nome ou endereço do servidor	
vpn.ulisboa.pt	×
Tipo de VPN	
L2TP/IPsec com chave pré-partilhada	✓
Chave pré-partilhada	
•••••	vpn@ul
Tipo de informações de início de sessão	
Nome de utilizador e palavra-passe	×
Nome de utilizador (opcional)	(nome de utilizador)@campus.ul.pt
	(nome de utilizador)@edu.ulisboa.pt
Palavra-passe (opcional)	
Memorizar as minhas informações de início	de sessão
	57
	Guardar Cancelar

- Em "Fornecedor de VPN", escolher "Windows (incorporado)"
- Em "Nome de ligação", escrever o nome da ligação (facultativo), exemplo: VPN FDUL
- Em "Nome ou endereço do servidor", escrever: vpn.ulisboa.pt
- Em "Tipo de VPN", escolher "L2TP/IPsec com chave pré-partilhada"
- Em "Chave pré-partilhada", escrever: **vpn@ul**
- Em "Tipo de informações de início de sessão", escolher "Nome de utilizador e palavra-passe" Deverá introduzir as credenciais de acesso ao Fénix/Eduroam, com o sufixo @campus.ul.pt ou @edu.ulisboa.pt
- Pressionar no botão "Guardar"



- VPN FDUL Ligar Opções avançadas Remover ou VPN FDUL VPN FDUL VPN FDUL Ligar
- A ligação VPN deverá ser activada/desactivada manualmente:

Sendo que será necessário que exista no dispositivo uma ligação à internet via cabo ou Wi-Fi.

Caso tenha dificuldades em efetuar a conexão VPN, sugerem-se os seguintes passos:

1. Alteração do Tipo de VPN para o Protocolo PPTP (mantendo o resto das configurações):





## 2. Alteração das definições avançadas da VPN:



Propriedades de VPN FDUL X

